

Q-üK 2 Biodiversität und Pflanzenschutz EBA

Arbeitsstandard: Bereitstellung einer Rabatte von Hand

Lernziele

Leistungsziele: c2.1 / c2.2 / c2.3

- ◆ Die Lernenden graben selbstständig den Oberboden von Hand systematisch und regelmässig um.
- ◆ Die Lernenden erstellen mit Hilfe der Schaufel selbstständig eine Grobplanie (Schaufelplanie) mit einer Planiegenauigkeit von +/-3 cm.
- ◆ Die Lernenden erstellen mit Hilfe des Kräuels selbstständig eine Reinplanie.
- ◆ Die Lernenden wiegen der Bepflanzung entsprechend und gemäss den Herstellerangaben Dünger selbständig ab und bringen diesen aus.

Material und Geräte zur Ausführung der Arbeit

- ◆ Spaten oder Grabgabel
- ◆ Schaufel, evtl. Schottergabel
- ◆ Kräuel
- ◆ Karette
- ◆ Besen
- ◆ Düngemittel (z. B. Hornspäne oder Pflanzenvolldünger)
- ◆ Waage

Arbeitsablauf

1. Unkraut, grosse Steine und Abfall auf der Oberfläche entfernen und entsorgen
2. Oberboden von hinten nach vorne oder von der Mitte gegen aussen spätentief umgraben und Erdschollen zerteilen
3. Schaufelplanie (Grobplanie) von hinten nach vorne oder von der Mitte nach aussen auf +/-3 cm Genauigkeit erstellen
4. Düngemittel gemäss den Vorgaben abwiegen und ausbringen
5. Reinplanie mit Kräuel erstellen und Steine grösser als ca. 5 cm entfernen
Darauf achten, dass an den Belagsrändern der Oberboden der Pflanzflächen ca. 1 cm tiefer als der Belag anschliesst (Schmutzwasser wird sonst auf die Beläge geschwemmt)
6. Anschlussflächen reinigen

Arbeitssicherheit

- ◆ Bei allen Arbeiten muss auf eine ergonomische Haltung geachtet werden

Wichtige Hinweise

- ◆ Die fertig planierte Rabatte sollte leicht höher sein als die Anschlussflächen, wie z. B. Rasen oder Wege.